

Valable pour AbulÉdu PRO et PLM

Certaines différences (visuelles) peuvent apparaître selon que vous utilisez la version PRO ou la version PLM. Mais dans l'ensemble, l'utilisation du webadmin se fait de la même manière.

## Configuration avancée d'un poste GNU/Linux

La configuration avancée d'un poste GNU/Linux correspond à l'envie d'avoir un poste autonome GNU/Linux sur un réseau AbulÉdu tout en bénéficiant de l'authentification sur le serveur et du partage des fichiers qui se trouvent également sur le serveur.

Si vous souhaitez uniquement configurer votre poste GNU/Linux pour avoir la connexion internet, regardez plutôt la documentation suivante: [configuration de base des PC GNU/Linux](#)

## Nom de votre ordinateur "lourd"

Pour plus de simplicité le poste que vous voulez ajouter sur le réseau porte le nom de "t40p" et votre serveur "servecole".

Le poste t40p est équipé d'une distribution GNU/Linux ubuntu/feisty.

## Configuration réseau de base

Bien entendu, votre poste est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP via DHCP et vous l'aurez "fixé" via l'outil ad-hoc dans webadmin.

## Ajout des paquets logiciels nécessaires

```
apt-get install libpam-mount winbind samba portmap smbfs smbclient
```

## Configuration de samba sur t40p

```
[global]
workgroup = ABULEDU
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
security = DOMAIN
netbios name = %h
```

```
wins server = 192.168.0.1

idmap uid = 10000-20000
idmap gid = 10000-20000

winbind separator = /

log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0

template shell = /bin/bash
template homedir = /home/%D/%U
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
winbind cache time = 10
winbind separator = +
password server = *
winbind use default domain = yes
```

## Création du répertoire de base pour l'accueil des utilisateurs

```
mkdir /home/ABULEDU
```

## Modification du fichier /etc/nsswitch.conf

```
passwd:          compat winbind
group:           compat winbind
shadow:         compat winbind
```

## Modification des fichiers /etc/pam.d/gdm

Attention, nous ne modifions que le système d'authentification de GDM, si vous voulez utiliser KDE ou un autre système d'authentification sur le poste libre à vous d'adapter ces lignes pour d'autres modules PAM

```
##%PAM-1.0
auth          requisite          pam_nologin.so
auth          required          pam_env.so
```

```
auth          required      pam_mount.so
auth          sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
auth          required      pam_unix.so use_first_pass
account       sufficient   pam_winbind.so
account       required     pam_unix.so
password      sufficient   pam_unix.so obscure min=4 max=50 md5
session       required     pam_limits.so
session       required     pam_unix.so
session       optional     pam_mount.so
session       optional     pam_foreground.so
```

## Intégration de t40p dans le domaine ABULEDU

Après avoir demandé le mot de passe root sur l'interface d'administration web d'abuledu ("accueillir des stations xp/2000" sur l'interface webadmin) vous pouvez intégrer le poste t40p sur le domaine ABULEDU avec les commandes suivantes:

```
/etc/init.d/samba stop
net rpc join -U root
/etc/init.d/winbind restart
/etc/init.d/samba start
```

## Ajout des montages automatiques dans /etc/security/pam\_mount.conf

Ajouter à la fin du fichier ceci:

```
volume * cifs servecole & /home/ABULEDU/&/dossier-perso-sur-servecole
dir_mode=0700,file_mode=0600,uid=&,setuids,mapchars,serverino,nobrl,noperm,i
ocharset=iso8859-15 - -
```

## Rendre les liens symboliques "utilisables"

Il faut penser à mettre quelquepart ce qui suit pour que le montage samba suive les liens symboliques ... ça ne doit être lancé qu'une seule fois sur t40p après son amorçage et avant la 1ere authentification utilisateur.

```
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
```

Last update: 2007/11/20 13:09 abuledu:administrateur:configavanceelinux <https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configavanceelinux?rev=1195560552>

---

From: <https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link: <https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configavanceelinux?rev=1195560552>

Last update: **2007/11/20 13:09**

