

# Solution AbulÉdu Client Lourds

## Introduction - Problématique

La solution des terminaux légers nous a permis d'atteindre le but fixé de s'approcher du zéro absolu au niveau de la maintenance du poste client: soit le TX marche, soit il ne marche pas. Lorsqu'un TX meurt on le remplace, "tout simplement".

Il n'y a plus besoin de passer sur chaque ordinateur pour mettre à jour l'antivirus, vérifier que les logiciels marchent bien etc.

De plus cette solution est bien adaptée au "recyclage" des ordinateurs anciens, on peut réutiliser un pentium à 200 Mhz comme poste client sans aucun problème.

Mais ... avec l'évolution des ordinateurs nous voyons arriver des pentiums 4 (ou plus) dans les réseaux scolaires ... et dans ce cas de figure on n'utilise pas au mieux les équipements. En effet le pentium4 à 2,8 Ghz (par exemple) serait tout a fait en mesure de lancer OpenOffice.org (et les autres logiciels) lui-même, le serveur ne ferait alors plus que serveur de stockage de fichiers, partage de connexion internet, serveur d'impression etc.

On pourrait aussi améliorer grandement la gestion des périphériques locaux si les ordinateurs sont des "postes clients lourds" (carte vidéo 3D, carte son, scanner, périphériques en tout genre).

Car dans les principaux handicaps des terminaux légers (TX) se situe la difficulté de gérer les périphériques locaux du TX alors que les logiciels sont lancés sur le serveur ...

Voici donc en quelques lignes un résumé de ce travail lancé sur les "postes lourds", lourds pourquoi ? tout simplement parce qu'on utilise leur processeur, disque dur, et périphériques locaux.

## Objectifs

Les postes lourds ne doivent pas nous causer plus de problèmes que les terminaux légers. Ils doivent également avoir un niveau de maintenance proche du zéro absolu et ne doivent en aucun cas compliquer la vie des utilisateurs.

## Détails du développement

Lorsqu'un poste lourd démarre, il lance une requête réseau (de type PXE) comme tout terminal léger. Cela nous permettra de transformer un poste lourd en TX en quelques secondes ou de réinstaller son système si nécessaire.

Ensuite il amorce un système **identique à celui du serveur**. Pourquoi ? tout simplement pour éviter ceci:

Imaginez que vous avez une distribution plus récente sur votre client lourd que sur le serveur.

Lorsque vous vous authentifiez, votre KDE super récent "migre" vos fichiers de configuration de ".kde" vers la nouvelle version. Ensuite vous retournez sur un terminal léger avec un KDE plus ancien et là ... explosion de problèmes : votre profil kde ayant été mis à jour avec une version plus récente vous ne pourrez plus vraiment travailler.

Durant la procédure d'amorçage il devra demander des instructions au serveur, nous sommes donc en train de travailler sur une interface de gestion des postes lourds pour éventuellement déclencher automatiquement une mise à jour du poste, réinstaller un logiciel, déployer un "truc" ou tout ce qui pourrait nous passer par la tête.

Et enfin, lorsqu'il lance l'interface graphique permettant aux usagers de travailler, il "passera le jeton" d'authentification au serveur qui vérifiera si cet utilisateur est connu, si tel est le cas la session sera ouverte et les fichiers personnels de cet utilisateur accessibles depuis le poste lourd.

## Mise en oeuvre

La solution industrielle retenue est la suivante : Vous utilisez le DVD d'installation AbulÉdu et choisissez "installer automatiquement un client lourd".

Le script présent sur le DVD 8.08.0 est buggué et ne permet pas de faire une installation complète sans erreur. Suivez donc la documentation ci-dessous pour corriger manuellement le bug en attendant la version 8.08.1 du DVD d'installation.

### correctif spécial 8.08.0

- 1. Installez le client lourd à partir du DVD AbulÉdu 8.08.0
- 2. Au reboot, récupérez le DVD et ne l'insérez pas dans le lecteur, le script vous demandera alors d'insérer le DVD, **NE LE FAITES PAS**
- 3. Passez sur la 2<sup>e</sup> console avec Ctrl+Alt+F2
- 4. Connectez-vous en root (mot de passe ryxeo)
- 5. Éditez le fichier /root/instabuledu
- 6. Modifiez les lignes suivantes

Ligne 97: (le 15 devient 16 et le 25 devient 26)

```
if [ -z "${ABEPACKA}" -a -z "${ABEPACKB}" -a "${NBPAQUETSHZN}" -eq 16 -a  
"${NBPAQUETSABE}" -eq 26 ]; then
```

Ligne 109: (le 15 devient 16)

```
if [ "${NBPAQUETSHZN}" -ne 16 ]; then
```

Ligne 116: (le 25 devient 26)

```
if [ "${NBPAQUETSABE}" -ne 26 ]; then
```

- 7. Rebootez avec Ctrl+Alt+Suppr
- 8. Suivez les consignes de fin d'installation (insérez le DVD, appuyez sur entrée etc.)

## fin du correctif spécial 8.08.0

À la fin de l'installation vous devrez alors "faire rejoindre le domaine abuledu" à ce nouveau poste. Pour cela :

- connectez le poste sur le réseau abuledu
- basculez sur la console n°1 avec la combinaison des touches "Ctrl + Alt + F1"
- authentifiez-vous en root (mot de passe par défaut "ryxeo")
- changez tout de suite le mot de passe root avec la commande "passwd"
- lancez la commande "/etc/init.d/samba stop"
- lancez la commande "net rpc join"
- saisissez le mot de passe obtenu via l'interface d'administration abuledu à la section "postes windows, demandez un mot de passe root pour la jonction au domaine", ce mot de passe "root" n'a aucune relation avec le mot de passe root du poste local
- attendez le message validant votre jonction au domaine
- redémarrez votre poste, bravo vous pouvez ensuite utiliser cet ordinateur avec un compte abuledu !

## Ce qu'il reste à faire

À peu près tout :) Les bugs sont à remonter ici: [http://gforge.ryxeo.com/tracker/?group\\_id=55](http://gforge.ryxeo.com/tracker/?group_id=55)

Cette documentation est encore un peu trop technique et succincte, merci de l'améliorer !

— *Éric Seigne (OpenID)* 2008/12/26 18:56

From:  
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:  
<https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configclientlourdabuledu?rev=1230318687>

Last update: **2008/12/26 20:11**

