

version-11-08 client_linux

Infrastructure de gestion des clients lourds

Documentation en cours de rédaction

Problématique

La problématique est la suivante:

- Soit un réseau de 200 postes clients (clients lourds)
- Nous voulons contrôler les mises à jour de ceux ci
- Nous ne voulons pas qu'ils se mettent à jour sur les dépôts officiels (ubuntu)
- Nous voulons pouvoir exécuter des commandes système lors du boot de chaque poste

Exécution de commandes au boot de chaque poste

Pour lancer une commande lors du boot des postes lourds il suffit de créer des scripts dans une arborescence spéciale: le /home/machines/

À l'heure actuelle tous les nouveaux postes fixés doivent avoir un compte machine automatiquement créé.

Chaque fois que vous avez un dossier ou un fichier qui comporte le mot clé **"local"** c'est qu'il permet de faire une spécificité locale ... ne modifiez donc pas les fichiers/répertoires qui ne comportent pas ce mot clé.

Pour tous les postes

Ça se passe dans /home/machines/groups/default/horizon-apt/

- boot-local_lucid.d → spécificités locales pour les clients dont la distribution de base est lucid (client 11.08)
- boot-local_trusty.d → spécificités locales pour les clients dont la distribution de base est trusty (client 15.08)
- boot_lucid.d → pour les clients dont la distribution de base est lucid (client 11.08)
- boot_trusty.d → pour les clients dont la distribution de base est trusty (client 15.08)

Exemple de code possible pour faire une opération spéciale sur les postes clients 15.08 (exemple association des fichiers PDF avec une application spéciale)

Fichier /home/machines/groups/default/horizon-apt/boot-local_trusty.d/40-pdf

```
echo "40-pdf Start"
if [ -f /usr/share/applications/defaults.list ]; then
    sed -i "s/epdfview.desktop/atril.desktop/g"
/usr/share/applications/defaults.list
```

```
fi
echo "40-pdf End"
```

Pour un groupe de postes

Les groupes de postes étant implémentés vous avez la possibilité de créer une arborescence pour gérer d'une manière centralisée ces machines ... par exemple pour le groupe "m75" :
/home/machines/groups/m75/horizon-apt/

- boot-local_lucid.d
- boot-local_trusty.d

Note: il n'y a que des "-local" du fait que les groupes de postes ne peuvent-être que locaux ...

Pour un poste particulier

Vous avez la possibilité de créer une arborescence pour gérer d'une manière centralisée une machine ... par exemple pour le poste "ghl03.vlan933" : /home/machines/ghl03.vlan933/horizon-apt/

- boot-local_lucid.d
- boot-local_trusty.d

Dépôt APT local: Implémentation et configuration

Le serveur AbulÉdu est déjà "relais apt" pour les postes clients du réseau.

Utilisation

Au niveau du serveur, tous les paquets deb qui se trouvent dans /var/cache/apt/archives seront copiés dans /home/webs/intranet/horizon-apt/ et les fichiers spéciaux "debian" seront alors créés. Si vos postes clients n'ont plus que le serveur AbulÉdu comme source de mise à jour il faudra alors télécharger tous les logiciels depuis le serveur (commande apt-get -d avec l'option -d on télécharge les paquets mais on ne les installe pas) et ensuite les mettre à disposition du réseau local ...

Ensuite, pour mettre à jour votre dépôt APT il vous suffit de lancer la commande suivante:

```
horizon-reprepro
```

Scénario n°1

Je veux installer xmoto sur les postes lourds mais pas sur le serveur.

- Sur le serveur je télécharge juste le paquet

```
apt-get install -d xmoto
```

- Sur le poste lourd manuellement

```
apt-get install xmoto
```

- Sur le poste lourd automatiquement lors du prochain boot

```
touch /home/machines/groups/default/horizon-apt/applications.add/xmoto  
horizon-computers - force-upgrade-on-next-boot
```

Regardez par exemple comment on déploie [aseba](#) ou [kdenlive](#) sur les réseaux AbulÉdu ayant un serveur en version 11.08 (téléchargez les scripts et analysez-les)...

From:
<https://docs.abuledu.org/> - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/11.08/administration/infrastructure_de_gestion_des_clients_lourds?rev=1500626990

Last update: **2017/07/21 10:49**

