

version-8-08 livebox

Configuration LiveBox Pro

Dans le cadre des ENR il est demandé aux écoles d'avoir une adresse IP fixe; c'est l'occasion pour Orange de placer des Livebox "Pro" dont l'interface de configuration est présentée ci-dessous.

livebox accueil configurer

état de votre réseau domestique

Appareil	Statut
iPhone	Salon (ip)
new-host-2	Salon (ip)
BMC_DHCP	Salon (X)
serveur-abuledu	Salon (+)

Venez découvrir les services de la livebox:
des services innovants, sans fil, pour toute la famille. Communication, sécurité, loisirs... Connectez toute votre maison et profitez au quotidien de services simples et pratiques.

Configurer
Statut des connexions :
●●● Connecté
Accéder

livebox accueil configurer

réseaux et services
□ équipement
→ visualiser
→ personnaliser mon entreprise
+ livebox
+ services

administration

Authentifiez-vous pour accéder aux pages de configuration de votre livebox.

Identifiant d'administration : admin

Entrez votre mot de passe d'administration:

→ Cliquez ici pour modifier votre mot de passe d'administration

S'identifier

outils
→ infos système
→ dépannage / maintenance
→ administration à distance
→ langue

réseaux et services

[équipement](#)[→ visualiser](#)[→ personnaliser mon entreprise](#)[livebox](#)[services](#)

outils

[→ infos système](#)[→ dépannage / maintenance](#)[→ administration à distance](#)[→ langue](#)

visualiser

Personnalisation de l'équipement

Description de l'équipement

Nom : Nom réseau :

Adresse Mac : 00:21:5e:47:2a:a6

Usage : Type : Icône : Pièce :

Connexion de l'équipement



Mode de connexion : Ethernet

Statut : **Connecté**

Adresse IP LAN : 192.168.1.12

Masquer l'équipement dans la vue du réseau ☐Limitation de l'accès à l'internet : [→ Cliquez ici pour modifier](#)

Suppression de l'équipement

livebox

accueilconfigurer

espace administrateur (déconnexion)

réseaux et services

+

équipement

+

livebox

→ accès internet

→ administration

→ sécurité

→ connexion sans fil

→ paramètres avancés

+

services

outils

→ infos système

→ dépannage / maintenance

→ administration à distance

→ langue

paramètres avancés

• DHCP • NAT/PAT • DNS • NTP • IPsec • UPnP • DNSDyn • DMZ

Cette page vous permet de configurer les adresses IP du réseau gérées par votre livebox. Vous pouvez définir l'adresse IP de la livebox ainsi qu'attribuer une adresse IP fixe à un ordinateur du réseau local.

Paramètres DHCP

☒ Activer serveur DHCP

Adresse IP LAN

19216811

Masque de sous-réseau

2552552550

Début de la plage DHCP

192168110

Fin de la plage DHCP

192168150

Annuler

Enregistrer

Adresses IP statiques

Nom	Adresse IP LAN	Adresse Mac	Sélectionner
serveur-abuledu	192.168.1.12	00:21:5e:47:2a:a6	☐

Ajouter une ligne

Modifier

Supprimer

livebox

accueilconfigurer

espace administrateur (déconnexion)

réseaux et services

+

équipement

+

livebox

→ accès internet

→ administration

→ sécurité

→ connexion sans fil

→ paramètres avancés

+

services

outils

→ infos système

→ dépannage / maintenance

→ administration à distance

→ langue

paramètres avancés

• DHCP • NAT/PAT • DNS • NTP • IPsec • UPnP • DNSDyn • DMZ

Cette page vous permet de configurer un ordinateur en DMZ. Cette machine devient accessible depuis l'Internet. (Usage réservé aux experts)

Configuration du DMZ

La DMZ courante configurée est: 192.168.1.12

Nom	Ip de l'équipement	Adresse Mac
serveur-abuledu	192.168.1.12	00:21:5e:47:2a:a6

Configurer la DMZ

Supprimer la DMZ

From:

<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:

https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration_livebox_pro?rev=1453375362

Last update: **2016/01/21 12:22**

