

version-11-08

Mise à jour de votre serveur AbulEdu

La mise à jour de votre serveur se fait en lançant une commande depuis le serveur : `abuledu-upgrade`

Cette commande doit être lancée avec le compte `abuladmin` :

- depuis un terminal
- depuis une connexion à distance en SSH

Depuis un terminal sous Linux

- Utilisez un des postes clients Linux (version 15.08 recommandé) reliés au serveur et identifiez-vous à l'aide d'un compte existant avec votre login et mot de passe habituel
- Appuyer sur Ctrl-alt-T pour ouvrir un terminal
- tapez les instructions suivantes :

```
su abuladmin
```

Puis le mot de passe d'`abuladmin`

- Enfin lancez la commande de mise à jour :


```
abuledu-upgrade
```

A l'aide d'une connexion SSH

L'accès en SSH (accès sécurisé distant) ne peut se faire qu'à l'aide d'un compte qui possède les privilèges (`remotessh-ldap`).

1. Connexion en local depuis un poste sous Windows

- Installer et lancez [Putty](#)
- Indiquer le nom du serveur "**servecole**" puis cliquez sur "Open"
- Compléter avec votre identifiant et votre mot de passe.



- Une fois reconnu, identifiez-vous comme abuladmin

```
su abuladmin
```

- Puis entrez son mot de passe en aveugle.
- Enfin, lancez la commande

```
abuledu - upgrade
```

pour mettre à jour votre serveur.

- Acceptez tous les choix par défaut.

2. Connexion à distance depuis un poste sous Windows ou Linux

La connexion se fait de la même manière. Il faut cependant connaître l'adresse IP de votre serveur.

- soit depuis une adresse IP fixe affectée à votre connexion Internet par votre fournisseur d'accès
- soit depuis une adresse dynamique comme xxx.dyn.abuledu.net ou dépendant d'un autre service comme DynDNS.com ou Noip.com

Il faudra dans ce cas indiquer comme destination : Pour Linux :

```
ssh utilisateurdistant@xxx.dyn.abuledu.net
```

Pour windows avec putty Hostname : xxx.dyn.abuledu.net Et indiquer ensuite votre nom d'utilisateur distant.

Indiquez votre mot de passe utilisateur (celui qui dispose des privilèges remotessh-ldap).

Ensuite connectez-vous avec le compte abuladmin et procédez à la mise à jour.

```
su abuladmin
```

- Puis entrez son mot de passe en aveugle.
- Enfin, lancez la commande

```
abuledu - upgrade
```

pour mettre à jour votre serveur.

- Acceptez tous les choix par défaut.

From:
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/11.08/administration/webadmin/mise_a_jour?rev=1477925292

Last update: **2016/10/31 15:48**

