

Bornes – Affichage public

Les usages et techniques notées dans la présente documentation ne peuvent en aucun cas engendrer une responsabilité quelle que soit de RyXéo. L'usagé est seul responsable de la mise en œuvre ainsi que du contenu des présentations.

Le principe est de proposer **trois différentes « bornes d'affichage »** autrement appelé « mode Kiosk». Ce module fonctionne pour l'instant uniquement sur des postes Clients légers ou lourd mais pas en Windows :

- « **borneweb** », affichage de **sites internet/intranet** avec navigation en plein écran.
- « **borneinterne** », destinée aux **informations internes** à l'établissement.
- « **bornepublique** », destinée à **l'affichage public**, parents d'élèves, élèves, public.

Ces deux dernières « bornes » fonctionnent de la même manière, seul leur public de destination change.

Pour modifier simplement les **présentations**, nous utilisons un outil bien connu, l'outil de présentations **OpenOffice Impress**.











bornepublique.odp

Nous créons un **groupe « affichage »** avec comme invités les utilisateurs « borneweb, bornepublique et borneinterne ». **Leurs mot de passe est « azaz »**. Ces utilisateurs sont destinés à lancer les présentations des bornes et ne peuvent les **ouvrir qu'en lecture seule**. *Il sera possible d'ici quelques temps de connecter automatiquement l'utilisateur à la machine de destination de borne. C'est manuel pour l'instant.*

Il existe un groupe « affichage ». Il faut donc attribuer les **droits d'administration** à un utilisateur afin qu'il puisse **ouvrir et modifier les présentations**.

ATTENTION : Au même titre que élèves et enseignants, ne pas supprimer ce groupe !

Activation des bornes :


 <p>Bienvenue dans servecole Nom d'utilisateur : bornepublique Mot de passe : ●●●●</p> <p> </p> <p>Connexion aux bornes avec les utilisateurs « bornepublique » ou « borneinterne » et le mot de passe « azaz ».</p>	 <p>MENU CANTINE abul'édu</p> <p>Pizza Entrecôte frites Glaces à volonté</p> <p>La présentation démarre tout de suite en plein écran.</p>
 <p>Bienvenue dans servecole Nom d'utilisateur : borneweb Mot de passe : ●●●●</p> <p> </p> <p>Connexion à la borne publique avec l'utilisateur « bornepublique » et le mot de passe « azaz ».</p>	 <p>Bienvenue sur AbulEdu GRUPEUX 1</p> <p>Partenaires du projet</p> <p>Modifiez cette page d'accueil</p> <p>La page internet pré déterminée par l'administrateur démarre tout de suite en plein écran.</p>

Administration des bornes :




La liste des utilisateurs dans Webadmin.


Pour attribuer les droits d'administration à un utilisateur, cliquez sur le bloque-note en fin de ligne de l'utilisateur.




Vous avez un tableau récapitulatif des affectation des groupes. Cochez le bouton « Responsable » du groupe « affichage ».



Se connecter avec l'utilisateur précédemment modifié comme responsable de la rédaction du contenu des bornes.



L'utilisateur faisant parti du groupe « affichage », le répertoire de ce groupe est affiché dans le dossier personnel des administrateurs de ce groupe.




Le dossier du groupe affichage regroupe les différents éléments modifiables des bornes.

- Le dossier « public_html » contient les pages perso du groupes. Vous pouvez les utiliser comme page d'accueil de la BorneWeb.
- Les documents OpenOffice Impress (.odp) sont les présentations. Vous pouvez en modifier le contenu. Pour un usage fréquent créez-vous des raccourcis sur le bureau.

NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER LES NOMS DE CES FICHIERS !!!

Cliquez sur « majBorneWeb » pour modifier la page de



démarrage de Firefox sur la borne.

Ceci n'est pas compatible avec la version 8.08 d'AbulEdu.

RyXéo SARM - AbulEdu - NouvaLinux
 21 avenue E. et M. Dulout
 33600 Pessac - contact@ryxeo.com
 Tel: 05 35 54 01 18 - fax: 09 56 606 607
 centre de formation enregistré auprès de la Préfecture de Gironde