

Valable pour AbulÉdu PRO et PLM

Certaines différences (visuelles) peuvent apparaître selon que vous utilisez la version PRO ou la version PLM. Mais dans l'ensemble, l'utilisation du webadmin se fait de la même manière.

# Configuration de Windows 95/98 sur un réseau AbulÉdu PLM

Cette documentation est une ébauche. Elle est à compléter dès que possible (captures d'écrans, procédures détaillées...). Vous pouvez contribuer si vous souhaitez l'améliorer.

Pour cela, [contactez la liste web@abuledu.org](mailto:web@abuledu.org).

## Minimum Vital



\* Ouvrez les *Propriétés* du *Voisinage réseau* par un clic-bouton-droit dessus

- dans l'onglet *Configuration*, vous devez avoir les composants réseau suivants (s'il vous en manque, cliquez sur *Ajouter* pour les installer à l'aide du CD d'installation Windows(R)) :
  - Clients :
    - client pour les réseaux microsoft
  - Pilotes :
    - les pilotes pour votre carte réseau (ex: «Carte réseau Intel ...» sur la capture d'écran)
    - pour ajouter un pilote, ça se passe dans les *Propriétés* du *Poste de travail*.
  - protocoles :
    - TCP/IP (puis ouvrez ses *Propriétés*) :
      - dans l'onglet *Adresse IP*, choisissez *Obtenir automatiquement une adresse IP*,
      - dans l'onglet *Configuration WINS*, choisissez *Utiliser DHCP pour la résolution WINS*,
      - dans l'onglet *Passerelle*, assurez-vous qu'il n'y en a **aucune**,
      - dans l'onglet *Liens*, cochez les cases *Client pour les réseaux Microsoft* et *Partage de fichiers et imprimantes pour les réseaux Microsoft*,
      - dans l'onglet *Configuration DNS*, choisissez *Désactiver DNS*,
      - l'onglet *NetBIOS* ne doit proposer qu'une case grisée, *Activer NetBIOS sur TCP/IP*,
      - dans l'onglet *Avancées*, *Autoriser les liaisons ATM* doit être à *Non*, et cochez la case *Définir ce protocole en tant que protocole par défaut*.
- Dans l'onglet *Identification* :
  - choisissez le même nom de machine que son nom de TX fixé. Surtout pas d'espaces, ni de caractères spéciaux.
  - Entrez le *Groupe de travail* **ABULEDU**, ou celui que vous avez fixé à l'installation avec votre technicien AbulÉdu Pro certifié (ex: ST\_BRUNO, CHEVERUS, EDWARDS, MAGENDIE...)
- Dans l'onglet *Contrôle d'accès*, choisissez le *Contrôle d'accès au niveau ressource*.

Ensuite [configurez votre navigateur internet](#), et **la configuration de base est terminée**.

⇒ Si vous voulez contrôler les utilisateurs sur cette machine, leur offrir la possibilité de s'identifier sur n'importe quel poste et qu'ils y retrouvent leurs données, gérer les espaces partagés, configurez le [domaine sur le poste Windows 98](#).

⇒ Sinon retournez aux [possibilités des postes Windows](#) sur un réseau AbulÉdu.

From:  
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:  
<https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configbasewindows9x?rev=1166044894>

Last update: **2008/11/23 19:47**

