client_linuxversion-8-08

Configuration réseau minimale d'un poste GNU/Linux

Votre poste linux doit être configuré pour être client d'un serveur DHCP.

Accéder à vos fichiers depuis votre GNU/Linux

Pour le moment, ce script ne permet pas l'accès aux dossiers partagés, la correction est en cours…

Si vous voulez avoir accès à vos documents sur le serveur, vous pouvez utiliser le navigateur de fichier pour aller sur le réseau, chercher le serveur et enfin vous identifier pour avoir accès à votre espace de stockage …

Vous pouvez également utiliser un montage plus “permanent” à l'aide de ce qui suit:

```
#!/bin/bash
gksudo modprobe cifs
if [ ! -d /media/servecole ]; then
  gksudo mkdir /media/servecole
fi
#remplacez ce eric.seigne par votre identifiant local (sur votre poste)
gksudo chown eric.seigne /media/servecole
gksudo su -c "echo '0' > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled"

#remplacez ce eric.seigne là par votre identifiant sur le serveur
#remplacez également azaz par votre mot de passe sur le serveur
mount.cifs //servecole/eric.seigne /media/servecole -o
username=eric.seigne,password=azaz
```

Copiez-collez ce code dans un fichier montage_servecole.sh, rendez ce fichier exécutable (clic bouton droit, propriétés, permissions, cocher la case “autoriser l'exécution”) et lorsque vous voulez avoir votre accès au répertoire du serveur double cliquez sur ce fichier … (documentation à améliorer)

Pour pouvoir utiliser ce script vous devez avoir installé le paquet smbfs comme ceci:

```
apt-get install smbfs
```

Vous pouvez également télécharger le script ci-joint qui fait à peu près tout: montage_servecole.gz et cliquez là pour installer smbfs sur votre ubuntu.

From:
https://docs.abuledu.org/ - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configbaselinux

Last update: **2016/01/21 12:25**