

version-11-08 serveur-11-08 administrateur backup sauvegarde

# Créer et gérer un disque usb externe de sauvegarde


Chaque nuit le serveur duplique son disque dur principal vers le secondaire. Il peut également lancer une sauvegarde externe sur un disque usb connecté au serveur à la seule condition que ce disque externe ait une partition linux (ext3 ou ext4) avec le label "abuleduprobakup".

## Détails sur la création du disque de backup


- Connectez le disque USB sur un ordinateur "linux" classique
- Lancez le logiciel de partitionnement, par exemple gparted (Système / Administration / gparted)
- Suivez les étapes ci-dessous

Vous devez avoir un système de partition de type "msdos" et surtout pas GPT. Le système GPT est utilisé par défaut sur les systèmes modernes ...


1. Choisissez bien le disque usb externe ! Si vous vous trompez vous pourriez supprimer toutes vos données !!!




2. Si la partition est actuellement "montée" pensez à la "démonter"




3. Supprimez la ou les partitions existantes sur ce disque



#### 4. Créez une nouvelle partition



## 5. Partition de type ext4 dont l'étiquette est **abuleduprobakup**



Créer une nouvelle partition (au nom du superutilisateur)

Taille minimale : 1 Mio      Taille maximale : 953869 Mio

Espace libre précédent (Mio) : 1      Créer comme : Partition primaire


Nouvelle taille (Mio) : 953869      Système de fichiers : ext4

Espace libre suivant (Mio) : 0      Étiquette : abuleduprobakup

Aligner sur : Mio

Annuler      + Ajouter

6. N'oubliez pas d'appliquer les modifications, c'est tout votre disque est maintenant prêt pour recevoir des sauvegardes !



/dev/sdb - GParted (au nom du superutilisateur)

GParted Édition Affichage Périphérique Partition Aide

Appliquer toutes les opérations

Nouvelle partition #1  
931.51 Gio

Partition	Système de fichiers	Étiquette	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
Nouvelle partition #1	ext4	abuleduprobakup	931.51 Gio	—	—	

Supprimer /dev/sdb1 (ext4, 931.51 Gio) de /dev/sdb

Créer Partition primaire #1 (ext4, 931.51 Gio) sur /dev/sdb

2 opérations en attente

## Lancer la sauvegarde

La sauvegarde est lancée manuellement chaque nuit mais vous pouvez lancer la sauvegarde manuellement si vous voulez.

Vous pouvez lancer manuellement la sauvegarde externe à l'aide de la commande suivante à l'aide du compte root sur le serveur.

```
horizon-external-backup.sh
```

From:

<https://docs.abuledu.org/> - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link:

[https://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/ajout\\_disque\\_usb\\_backup?rev=1480071705](https://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/ajout_disque_usb_backup?rev=1480071705)

Last update: **2016/11/25 12:01**

